


## Serba Serbi Break

Pada MS Word (dan semua software pengolah kata lainnya) terdapat banyak fasilitas yang jarang digunakan padahal sangat memudahkan kita dalam menyusun dokumen, salah satu di antaranya adalah break. Sebagai contoh tidak jarang kita menekan Enter berkali-kali untuk memisahkan suatu teks ke awal halaman berikutnya. Hal ini akan menimbulkan kerepotan saat kita menambahkan teks, maka awal halaman akan berpindah, sehingga kita harus menekan Enter atau Backspace untuk mengatur awal halaman. Padahal pada Word terdapat fungsi Break yang dapat memastikan suatu teks berada pada awal halaman.

Kita dapat mengakses fungsi ini dengan mengklik Insert-Break (Gambar 1).



Gambar 1

Pada jendela Break terdapat bermacam-macam pilihan yang akan dibahas satu persatu.

**Page break** digunakan untuk memisahkan isi dokumen ke awal halaman baru. Misalnya jika kita ingin memastikan bahwa paragraf yang disusun tidak terpisah, maka kita tempatkan kursor pada awal paragraf kemudian kita lakukan page break, atau bisa juga menggunakan shortcut kombinasi tombol **Ctrl** dan **Enter**.

## 2 Serba-Serbi Break

**Column break** digunakan untuk memisahkan isi dokumen ke awal kolom baru. Saya sering gunakan fungsi ini misalnya untuk memisahkan nama saat membuat kolom tanda tangan.

**Text wrapping break** digunakan untuk berpindah baris, namun tetap dalam suatu paragraf dengan teks sebelumnya. Hal ini berbeda dengan jika kita menekan Enter, yang membuat teks akan berganti paragraf. Hal ini terlihat jelas jika kita menggunakan format paragraf Before atau After. Kegunaan lainnya dari fungsi ini adalah saat kita memerlukan pemenggalan suatu kata. Shortcut dari Text wrapping break adalah dengan menekan kombinasi tombol **Shift** dan **Enter**.

**Section** adalah bagian dari suatu dokumen yang dapat mempunyai format yang berbeda dengan section lainnya. Misalnya jumlah kolom, margin (jarak dari tepi kertas), ukuran dan orientasi kertas, serta header dan footer. Untuk section breaks terdapat 4 jenis, yaitu

- **Next page**, awal section terdapat pada awal halaman baru.
- **Continuous**, awal section berada pada halaman yang sama dengan section sebelumnya.
- **Even page**, memaksa awal section pada awal halaman genap berikutnya.
- **Odd page**, memaksa awal section pada awal halaman ganjil berikutnya.


Selain menggunakan **Page breaks** secara manual kita juga dapat mengatur pemisahan halaman untuk teks secara otomatis, yaitu dengan mengklik **Format-Paragraph** kemudian menuju tab **Line and Page Breaks**. Pada tab tersebut terdapat empat pilihan, yaitu :

**Widow/orphan control**, untuk mencegah terjadinya **widow**, yaitu baris terakhir yang terdapat pada awal halaman, dan **orphan**, yaitu baris pertama paragraf yang terdapat pada akhir suatu halaman.

**Keep lines together**, untuk menjaga baris-baris dalam suatu paragraf tergabung pada satu halaman, tidak terpisah ke halaman berikutnya.

**Keep with next**, untuk mencegah terpisahnya halaman suatu paragraf dengan paragraf setelahnya.

**Page break before**, untuk memastikan suatu paragraf terdapat pada awal halaman.



Gambar 2

Semoga bermanfaat.

Oleh :

Agung Nugroho Adi - Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

nugroho.staff.uii.ac.id, adjiemsui.wordpress.com

email : ag\_nug@yahoo.com